# **〒#1**三 書画カメラ PC-170/190/192/PS751

ソフトウェアマニュアル

ご使 用 にあたって

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

取扱説明書、ソフトウェア、ソフトウェアマニュアルのダウンロードは、「ヤガミ」ホームページへアクセスして下さい。 カテゴリ内検索で「書画カメラ」と入力して頂くと関連ページが表示されますので、必要に応じてダウンロードして下さい。



# 1.はじめに

Podium View アプリケーション【Podium View PC2.0 Setup, Zip】のインストール後、このソフトウェアを使用し て下記のことを行なうことができます。

・パソコン上での使用(コントロール)。

・画像の取り込みおよび録画。

・画像のアノテーション(注釈文字の追加など)、重要部分の強調表示および取り込んだ画面の保存。

# 2.システム要件

## Windows XP

- •CPU:P4 2.8 GHz 以上
- ・最小メモリ:512 MB
- •Direct X 9 対応
- ·解像度:1024 x 768
- ・最低ハードドライブ容量:100MB
- •Windows XP SP2 以降

Windows Vista / 7 •CPU:P4 2.8 GHz ・最小メモリ:1 GB (32 ビット) 2 GB (64 ビット) •Direct × 9 対応 •解像度:1024 x 768 ・最低ハードドライブ容量:100MB Windows 8 •CPU: 2.0 GHz ・最小メモリ:1 GB (32 ビット) 2 GB (64 ビット) •Direct×9 対応 •解像度:1024 x 768 ・最低ハードドライブ容量:100MB

<u>3.Podium View のインストール</u> 1.ヤガミホームページにアクセス後、ソフトウェア [Podium View PC2.0 Setup. Zip] をダウンロードして下さい。

2.ダウンロードファイルを解凍した後、[Podium View]ファイルをクリックします。

3. 以降は Podium View のインストールウィザードとインストールのために画面の指示に従ってください。

Podium View 2.0 - InstallShield Wizard		Podium View 2.0 - Inst	allShield Wizard		×
	Welcome to the InstallShield Wizard for Podium View 2.0	Choose Destination Select folder where s	n Location setup will install files.		
	The InstallShield Wizard will install Podium View 2.0 on your computer. To continue, click Next.	Install Poo C:\Program	dium View 2.0 to: m Files∖Podium View 2.0	_ <u>_</u> han	ge
	< Back Next > Cancel	InstallShield		< Back Next > Can	icel

4.ユーザー名・(会社名)を確認(入力)します。

Podium View 2.0 - InstallShield Wizard	Podium View 2.0 - InstallShield Wiz	ard 💽		
Customer Information Please enter your information.	Ready to Install the Program The wizard is ready to begin install	lation.		
User Name:	Click Install to begin the installation	n.		
ABC	If you want to review or change ar the wizard.	If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.		
<u>C</u> ompany Name:				
Lumens				
Install this application for:				
Anyone who uses this computer (all users)				
🔘 Only for <u>m</u> e (ABC)				
InstallShield	ancel	< Back Install Cancel		



5.[Yes]を押して、デスクトップに Podium View のショートカットを作成して下さい。



6.インストールが完了したら、[Finish]を押してシステムを再起動します。

Podium View 2.0 - InstallShield	Wizard
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed Podium View 2.0. Before you can use the program, you must restart your computer. • The Install Podie Podie () Podie Podie • No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
	< Back Finish Cancel

# <u>4.接続方法</u>

4-1.書画カメラの電源コードを接続します。



4-2.USB ケーブルを書画カメラとコンピュータに接続します。



# 5. Podium View の使用開始

5-1.デスクトップ上の[Podium View]アイコン 🕢 をダブルクリックして Podium View を起動します。

5-2. [POWER]アイコン () をクリックすると電源がオンになります。

5-3. [PREVIEW]アイコン (民) をクリックして使用を開始します。





1.ライブ画像 2.メインメニュー 3.サムネイルウィンドウ 4.ファイル管理機能メニュー

6-2.サムネイル(保存画像ウィンドウ)



1.サムネイルのオン/オフ 2.保存ビデオ、またはキャプチャ画像のサムネイル画像

(ビデオの場合は 🌄 として表示されます)

3.編集済みビデオの保存 4.新しいファイルとしての保存 5.保存フォルダの変更 6.ファイルの削除 7.Eメール経由でのキャプチャ画像の送信 6-3.メインメニュー

以下のアイコンが表示されますので、ご使用される用途によって使い分けてください。

※書画カメラ PC-170 と Podium View ソフトの表示アイコンが異なります。 Podium View 上での各操作は下表を参考にして下さい。



۲	<b>電源:</b> 書画カメラの電源をオン/オフします。	<b>?</b>	<b>ランプ</b> : 照明ランプをオン/オフします。
	<b>自動調整(オートチューン機能)</b> : ピント、明るさ、ホワイトバランスが最適になる ように画像を自動調整します。		<b>プレビュー</b> : ライブ画像を表示します。
	<b>オプション</b> : ビデオの圧縮方法および音源を選択します。 画面の設定は <u>6-6 オプション</u> を参照下さい。		<b>輝度</b> : 画像の輝度を調整します。
T	<b>メイン</b> : メイン機能メニューを起動します。	?	<b>ズーム</b> : 画像をズームします。
۰	<b>マスクモード</b> : マスクモードを開きます。 <u>7-10 マスクモード</u> を参照下さい。		カメラの設定: カメラ設定ウィンドウを起動して、ライブ画 像を調整します。 画面設定は <u>6-5 カメラ設定</u> を参照下さい。
	<b>フリーズ</b> : ライブ画像をフリーズします。 再度押すとフリーズが解除されます。		<b>アノテーション</b> : アノテーションツールを起動します。 <u>6-4 アノテーションツール</u> を参照下さい。
	スポットライトモード: 強調モードを開きます。 <u>7-11 スポットライトモード</u> を参照下さい。	8	低速度撮影キャプチャ: バーストモードを使用して、自動画像キャプ チャの時間間隔を調整します。 <u>7-4 連続し</u> <u>た画像の取り込み</u> を参照下さい。
	<b>録画:</b> ビデオ録画をします。 再度押すと録画を終了します。 ※PC-170 は予めSDカード(別売)を挿入して ご使用下さい。		<b>キャプチャ:</b> 画像をキャプチャします。



アイコン	説明
	ポインターツール
<del>(</del>	レーザーツール
T	テキスト挿入
0	イレーサ フリーハンド描画ツールのマークを クリアします
$\bigcirc$	直線の描画
0	楕円の描画
	長方形の描画
	削除
$\oslash$	フリーハンド描画ツール
•	戻る
•	次に進む
	すべて消去
	ペンの色の選択
ライン幅 16 一	線幅の選択
0 1 2 3 4 5 6	透明度の選択
Arial	フォントの選択
24 🛟	フォントサイズの選択

#### 描画対象を左クリックし、さらに右肩の▼をクリックします

□ 1 複写	Ctrl+D	複写∶描画対象を⊐ピーして複製を作成します
🔀 カット	Ctrl+X	カット:描画対象を切り取ります
🖻 ⊐Ľ~	Ctrl+C	コピー:描画対象をコピーします
◎ 貼り付け	Ctrl+V	貼り付け:描画対象を貼り付けます
💼 消去	Del	消去∶描画対象を削除します
🖳 前方に移動		前方に移動:描画対象を最前面へ移動します
🔌 後方に送る		後方に送る:描画対象を最後部へ移動します
🕙 前方に移動		前方に移動:描画対象を前方へ移動します
🔍 後方に送る		後方に送る:描画対象を後方へ移動します

#### 画面の空白部分を右クリックします

商 貼り付け	Ctrl+∨	貼り付け:描画対象を貼り付けします
☆ すべてを選択	Ctrl+A	すべてを選択:描画対象すべてを選択します
🥤 すべてをクリア		すべてをクリア:描画対象すべてをクリアします

#### 6-5.カメラ設定

カメラ設定インターフェースを介してライブ画像をコントロールします。

操作手順は書画カメラのコントロールパネル、およびリモコンと同じです。詳しくは書画カメラのユーザーマニュアルを 参照して下さい。

<注意>

ボタン表示は製品の機能によって異なる場合があります。有効でないボタンはグレー表示になります。

6-5-1. (

「) をクリックしてカメラ設定インターフェースを開きます。

ケース1





6-6.オプション



をクリックしてオプションメニューを開きます。

🕄 オブション 💌
初期設定
言語
日本の
ビデオ圧縮タイプ
Microsoft Video 1
▶ ビデオ圧縮の有効化
□ オーディオ・レコーダの有効化
オーディオソース
Lumens Audio

1.初期設定(工場出荷時設定へのリセット): 工場出荷時へのリセットを有効にします。

2.言語:

言語を設定します(日本語に設定して下さい)。

3.ビデオ圧縮タイプ

ビデオフォーマットを設定します。

<注意>

Windows OS での設定前に、【ビデオ圧縮有効化】をする必要があ ります。

4.オーディオ・レコーダの有効化 オーディオレコーダ装置を有効にし、音源を設定します。

6-7.低速度撮影(バースト設定)

き をクリックして低速度撮影メニューを開きます。

🕄 低速撮影				×
ファイル名:	Lumens	-ҮҮҮҮ-ММ-D	D-HH-NN-SS.jpg	
┌開始時間の選択──				1
⊙ 今すぐに				
○ 開始時刻	2013	/04/02 🔽	14:58:50 է	
低速撮影設定				7
映像を取込む間隔		5	秒	
● 取込むタイマー		1	時間	
○ キャプチャ・フレ	-4	100	フレーム	
✓ C	ik	× 取り消	L	

1.ファイル名を指定します。

2.開始時間の選択をします。

3.低速度撮影の設定をします。 キャプチャ間隔、およびキャプチャ時間を設定します。

# 7.機能の説明

7-1.書画カメラの始動

く注意>

をクリックして電源をオン/オフします。

書画カメラの電源がオンになると、ランプが点滅します。 シャットダウンの後、ランプの点滅が終わるまでは再起動はできません。

#### 7-2.ライブ画像の表示



をクリックしてライブ画像を表示します。

#### 7-3.画像の取り込み

をクリックして画像をキャプチャします。 <注意>

サムネイル領域にキャプチャ画像が表示されます。

#### 7-4.連続した画像の取り込み

をクリックしてバーストモード設定を開きます。設定後に**【OK】**をクリックします。 <注意>

低速度撮影の設定には、6-7低速度撮影(バースト設定)を参照して下さい。

く注意>

サムネイル領域にキャプチャ画像が表示されます。

#### 7-5.ライブ画像のフリーズ

をクリックしてライブ画像をフリーズします。もう一度クリックするとフリーズを解除します。

7-6.画像のアノテーション

保存された画像をアノテーションするには、サムネイル領域の画像を開いて下さい。



をクリックしてアノテーションツールを開きます。

### アノテーションツールを選択します。









線幅の選択



表示された画像にアノテーションする





サムネイルから開いた画像ファイルの場合、**[保存]**または**[名前を付けて保存]**をクリックしてそのファイルを保存し ます。 <注意>

録画時にアノテーションを追加できますが、保存はできません。

### 7-7.文字の追加



をクリックしてアノテーションツールを開きます。



を選択します。



画面をクリックすると、[Text Tool]ウィンドウが表示されます。

ブランク部分に文字を入れてから[OK]を押します。

1	ŀ

対象をクリックしてから文字のカラーを選択します。



対象をクリックしてから透明度を選択します。



対象をクリックしてからフォントとフォントサイズを選択します。

Arial	24 2	
<注意> ライブ画 <sup>、</sup>	像の場合、	
画像ファ	イルの場合、 <b>〔保存〕</b> または <b>〔名前を付けて保存〕</b> をクリックして保存するこ	ことができます。

#### 7-8.画像調整

- 対象の方向を回転させる:対象をクリックしてから、画像の緑のポイントへ移動します。
   マウスの左ボタンを押したまま左右に動かすと、対象物が回転します。
- 対象のサイズを変更する:対象をクリックしてから、画像の白のポイントへ移動します。
   マウスの左ボタンを押したままで、対象物のサイズを調節します。



 ・対象物をクリックして、対象の右上の逆三角形アイコンをクリックするか、対象物を 右クリックすると操作メニューが表示されます。
 メニューの詳細情報は、6-4 アノテーションツールを参照して下さい。

#### 7-9.ビデオ録画をする。

<注意>PC-170 は予めSDカード(別売)を挿入してご使用下さい。



をクリックして録画ツールを開きます。



<注意>

をクリックすると、ビデオ形式およびオーディオソースの設定ウィンドウが表示されます。

詳細は、6-6 オプションを参照して下さい。



をクリックして録画を開始します。



をクリックして録画を停止します。



をクリックして録画ツールを閉じます。

<注意>

録画時にアノテーションを追加できますが、保存はできません。





をクリックしてマスクモードを開きます。

ブロックの長さと幅は、マウスで直接変更できます。



をクリックしてブロックの透明度を変更できます。

🗶 をクリックしてマスクモードを閉じます。

#### 7-11.スポットライトモード



をクリックしてスポットライトモードを開きます。

ブロックの長さと幅は、マウスで直接変更できます。



をクリックしてブロックの透明度を変更します。



をクリックしてスポットライトモードを閉じます。

#### 7-12.ファイル管理

7-12-1.新しいファイルとしての保存

・最初に画面の左側にある「サムネイル」ウィンドウ内の写真または画像ファイルを ダブルクリックします。

・ファイル名を入力後、〔保存〕をクリックすると保存が完了します。

7-12-2.ファイルアクセス位置の変更



をクリックすると、〔フォルダの参照〕ウィンドウが表示されます。

・フォルダの位置を選択した後、[OK]をクリックすると、次回に画像を保存する ためのフォルダが変更されます。

7-12-3.ファイルの削除

・最初に画面の右側にある「サムネイル」ウィンドウ内の写真をダブルクリックします。

・〔消去〕 (()) をクリックしてファイルを削除します。

7-12-4.ファイルをEメールで送信する。

・最初に画面の右側にある「サムネイル」ウィンドウ内の写真をダブルクリックします。

・[Eメール]

🔣 をクリックすると、新しいEメールが開きます。

# 8.トラブルシューティング

8-1.Podium View のインストール後、ライブ画像に黒い画像が表示される。

- 解決方法:
  - 1. Podium View を削除してからコンピュータを再起動します。
  - 2. Podium View を再インストールします。

8-2. Podium View 起動時に何の画面も表示されず、Podium View エラーメッセージが表示されます。

「システムビデオ制限に達しました。Podium View ユーザーマニュアルのトラブルシューティングの項を参照して下さい」 解決方法:

1.コンピュータに接続された拡張デスクトップ(2 モニター)を使用しているかどうかを確認してください。その場合は、 Podium View のショートカットを拡張デスクトップに移動して起動してください。

2.ステップ1で解決されない場合は、拡張デスクトップをオフにしてください。

3.ステップ2でも解決されない場合は、デスクトップの解像度を下げてください。

4.ステップ3でも解決されない場合は、Podium View ソフトウェアを再インストールしてください。



本 社	〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
	TEL (052) 951–9251 FAX (052) 951–6454
東 京 支 店	〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目9番1号
	TEL (03) 3915-2221 FAX (03) 3917-2221
大 阪 支 店	〒547-0035 大阪市平野区西脇3丁目3番2号
	TEL (06) 6702-9991 FAX (06) 6702-9522
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵4丁目5番7号
	TEL (092) 471–1477 FAX (092) 471–0237

